

Mail 6.x の設定確認方法


1. Mail 6.x の起動

デスクトップ画面下部に表示された Dock から[メール]をクリックします。



2. 環境設定


メニューバーの[メール] → [環境設定...]をクリックします。



3. アカウント情報

[アカウント]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[送信用メールサーバ(SMTP)]をクリックします。



説明	入力は任意です。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
氏名	任意の名前を入力します。
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
メールパスワード	メールパスワードを入力します。

4. SMTP サーバリスト

[送信用メールサーバ]の一覧が表示されますので、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。

受信用メールサーバ：

ユーザ名：

パスワード：

送信用メールサーバ (SMTP)

なし

SMTP サーバリストを編集...

5. アカウント情報

[アカウント情報]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細]をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled 'アカウント情報' (Account Information). It features a tabbed interface with 'アカウント情報' and '詳細' (Details) tabs. The '詳細' tab is selected and contains two input fields: '説明:' (Description) with the text '任意の説明' (Arbitrary description) and 'サーバ名:' (Server name) with the text 'SMTPサーバ' (SMTP server). The dialog also includes a list area at the top, '+' and '-' buttons, a help icon, and 'キャンセル' (Cancel) and 'OK' buttons at the bottom.

説明	入力は任意です。
サーバ名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。

6. SMTP サーバの詳細

[詳細]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[OK]をクリックします。

The screenshot shows the 'Account Information' tab in the SMTP server configuration dialog. The following items are highlighted with red boxes:

- デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)
- SSL (Secure Sockets Layer) を使用
- 認証: MD5 チャレンジ応答
- ユーザ名: [Empty text box]
- パスワード: [Empty password box]
- OK button

デフォルトポートを使用 (25,465,587)	チェックします。
SSL (Secure sockets layer)を使用	チェックしません。
認証	MD5 チャレンジ応答を選択します。 ※送信認証に失敗する場合にはパスワードを選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

