1.Windows メールの起動

[スタート]→[電子メール(Windows メール)]をクリックして、Windows メールを起動します。



2.メールアカウントの選択

メニューバーの[ツール(T)]→[アカウント(A)]の順にクリックします。



3.インターネットカウントのプロパティ

[インターネットアカウント]の画面が表示されます。[プロパティ(P)]をクリックします。

メール 三 non evample in (時本)	・ 道加(点)…
test@example.jp	用除(B)
ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews microsoft.com	プロパティ(2)
ディレクトリサービス	■ 歴史に設定(Q)
	インボート(1)
	エクスポート(E)
	順番の設定(<u>5</u>).

4.サーバータブ

[プロパティ]画面が表示されます。[サーバー]タブをクリックします。下記のように設定します。

🐌 pop.example.jp プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバー情報
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3
受信メール (POP3)(I): POPサーパー名
送信メール (SMTP)(U): SMTPサーバー名
受信メール サーバー
ユーザー名(A): メールアドレス
パスワード(Ⴒ): メールパスワード
✓ パスワードを保存する(<u>W</u>)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
送信メール サーバー
マ このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(E)
OK キャンセル 適用(A)

受信メールサーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
送信メールサーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
このサーバーは認証が必要	チェックを付けます。

5.詳細設定タブ

[プロパティ]画面が表示されます。[詳細設定]タブをクリックします。下記のように設定して、[適用(A)]→[OK]の順にクリックし

て全ての設定を完了します。

🐉 pop.example.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(<u>0</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ▲	КВ
配信	
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>)	
□ サーバーから削除する(<u>R</u>) 5 ● 日後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル 適用(A